INNORIX WP 빠른 설치 안내

1. 다운로드 받은 파일을 압축 해제하고 innorix 폴더를 WAS 특정 컨텍스트 또는 ROOT 경로에 복사

	~	
lame		
inneriv		
innonx		

2. WEB-INF/lib 폴더의 3 개 jar 파일을 WAS 특정 컨텍스트 WEB-INF/lib 또는 공통 lib 에 복사

C:\was\webapps\ROOT\WEB-INF\li	6
Name	Date modified
commons-codec-1.4.jar	8/18/2017 3:19 PM
🗋 commons-compress-1.1.jar	8/18/2017 3:19 PM
📄 innorix-java-8.1.0-r5481.jar	9/18/2017 7:47 PM

3. http://{your.was.server}:{port}/{contextPath}/innorix/index.html 접속



4. 준비된 예제 클릭



5. 안내되는 설치 페이지에서 Agent 파일 실행/설치 후 파일전송 동작 확인

